

Manual d2Cliente para Windows 8



CONTROL DEL DOCUMENTO.

DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO VIGENTE			
Código	Versión	Nombre	Autor
	1.0	d2Cliente	Sistemas

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN			
Empresa	Nombre y Apellidos	Cargo	Fecha
-	-	-	25/01/2017

REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO			
Versión	Motivo	Realizado por	Fecha
1.0	Documento inicial.	Biométrica S.A.	05/07/2012

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	4
3. REQUERIMIENTO:	4
4. IMPORTANTE	4
5. PASOS PARA DETENER EL SERVICIO BIOMETRIKA.....	4
6. INSTALACION D2CLIENTE.....	6
7.INSTALACIÓN DEL DRIVER DEL LECTOR FS88 PARA WINDOWS 8.	9
8. FRAMEWORK 3.5.....	10

1. Introducción

- El alcance del presente documento es aclarar la forma de instalación del Aplicativo d2Cliente en windows 8..

2. Objetivos

El presente documento tiene por objetivos:

- Lograr que el usuario conozca cómo Instalar el Aplicativo d2Cliente..
- Servir como manual de aprendizaje.
- Servir como manual de referencia.

3. Requerimiento:

Software:

- Sistema Operativo Windows 8 32 y 64 bits .
- Internet Explorer 6 y superior.
- Fremwork 3.5

Hadware:

- Computadoras que posean puertos usb 2.0
- **No conectar dongle ni lector biométrico durante la instalación d2cliente**

4. IMPORTANTE

Debe tener permiso de Administrador en su computadora para realizar la instalación.


Si tiene instalado la versión anterior en su computadora debe detener el servicio BIOMÉTRIKA para poder realizar la nueva instalacion.

Si es una instalación nueva pase al capítulo 6


5. Pasos para detener el servicio BIOMÉTRIKA.

Nº	Descripción	Detalle
----	-------------	---------


1. Ir a Panel de Control y de doble click en Herramientas Administrativas.



3. De doble click en Servicios.



4. De click derecho en el servicio Biométrica y de click en detener.




5. Cierre la ventana de servicios.

6. Instalacion d2Cliente.

Nº	Descripción	Detalle
----	-------------	---------


1. Dentro del cd, de doble click en d2Cliente.exe.




2. Aparecerá la siguiente ventana es la bienvenida al asistente de instalación de d2Cliente, de click en **Siguiente>**.







3.
 - De click en acepto el acuerdo.
 - De click en **Siguiente>**.






4. De click en **Siguiente>**.



5. Para iniciar la instalación de click en **Instalar**.
6. Aparecerá una barra de color tomate indicando el progreso de instalación.
7. En la siguiente pantalla se va a realizar la instalación del aplicativo visual C++ 2008 Resdistributable, programa necesario para el funcionamiento del aplicativo d2cliente, de click en **Next>**.
8. Para iniciar la instalación de click en **Instal>**.




9. Aparecerá una pantalla indicando el progreso de la instalación.
10. De click en **finish** para terminar la instalación
11. Una vez terminada la instalación aparecerá el siguiente mensaje **DONGLE CONFIGURADO** de click en **Aceptar (OK)**.
12. Para terminar la instalación haga click en el botón **Finalizar**.




7. Instalación del driver del lector fs88 para windows 8.

Nº	Descripción	Detalle
----	-------------	---------

1. Dentro del cd, de doble click en la carpeta driverFtrWin8.



2. De click derecho en FtrWinUsb y de click en Instalar.



3. Aparecerá el siguiente mensaje que indica que el lector fue corectamente instalado



Importante: una vez realizada la instalación, por favor configure el Internet Explorer como lo indica los manuales que se encuentran en la carpeta Manuales de configuración Internet Explorer que se encuentra en el CD.

NOTA: Si aparece el siguiente mensaje:

No se puede cargar la librería d2dongle.dll


Esto se debe a que no se encuentra instalado el **Framework 3.5**

El Capítulo 8 de este manual explica la forma de instalar el Aplicativo Framework 3.5


8. Framework 3.5.

Nº	Descripción	Detalle
----	-------------	---------

1. Dentro del cd, de doble click en dotnetfx35.



2. Aparecerá la siguiente ventana indicando la extracción de Archivos para la instalación.



3. Aparecerá la siguiente ventana indicando la carga de los componentes para la instalación.




4. En la siguiente ventana de click en **He leído los terminos y condiciones de la licencia y los Acepto.**

- **De click en Instalar**



5. En la siguiente ventana indicará el progreso de instalación del Aplicativo.



6. De click en **Salir** para terminar la instalación

