



**BioServer**<sup>®</sup>



**GUIA DE INSTALACIÓN / ACTUALIZACIÓN D2CLIENTE  
ENROLLADOR 2019**

**2020**

**Productos de software y hardware aplicando identificación humana**

## Contenido

1.- Consideraciones .....	3
2.- Actualización d2Cliente Enrollador .....	3
3.- Aspectos Actualización d2Cliente .....	7
4.- Navegador.....	8

Núm.	Documento	Fecha entrega
1	Guía de Actualización d2cliente Enrollador 2019.pdf	2020-03-09

## Productos de software y hardware aplicando identificación humana

### 1.- Consideraciones


En la unidad digital USB entregada, la cual contiene los instaladores base y componentes de actualización para uso de la plataforma BioServer.

- Requerimientos
  - Net Framework 3.5: El PC debe tener instalado o habilitado el net framework 3.5 para uso correcto de los aplicativos.
  - Permiso de instalación y ejecución de programas: El PC debe tener la capacidad de instalar el componente base (Instalador actual en caso de no tener instalador).
  - Permiso de instalación y ejecución de programas: El PC debe tener la capacidad de instalar la actualización d2cliente.
  - Permisos de ejecución: El PC debe tener la autorización de ejecución de servicios en 2do plano (*bioservicio.exe* y *bioservicioEnroll.exe*).
  - Navegador Google Chrome V60 O Superior, Mozilla V60 O Superior, Internet Explorer (Active X)
  - No se considera ninguna configuración adicional en los navegadores Google Chrome, Mozilla.
  - Se adjunta driver de dispositivos futronic en caso de requerirlos (02 – Driver\_futronic), el driver del lector debe estar instalado de manera correcta.

### 2.- Actualización d2Cliente Enrollador


- Se debe tener instalado el bioEnroll Original.
- Kit (Lector y dongle)
- Cámara web (en caso de ser necesario)

2.1.- Ingresar a la carpeta **03-BioEnroll\_2020** del Flash Memory (USB) y ejecutar el componente llamado *bioclienteEnroll\_upd*.




### Productos de software y hardware aplicando identificación humana

#### 2.2.- Clic en SI





#### 2.3.- Clic en Siguiente




## Productos de software y hardware aplicando identificación humana

### 2.4.- Aceptar los términos y clic en Siguiete




## Productos de software y hardware aplicando identificación humana

### 2.5.- Clic en Instalar




### 2.6.- Clic en Aceptar.




### Productos de software y hardware aplicando identificación humana

2.7.- Clic en Finalizar.



*\*En caso de que el siguiente mensaje aparezca se debe dar clic en OK*



### 3.- Aspectos Actualización d2Cliente

- El componente actualizado d2cliente ejecuta de manera automática los siguientes servicios en 2do plano, los cuales identificarían que el componente fue actualizado correctamente.


3.1.- Se visualiza el comando de control.

- Comando de control: Permite realizar un reinicio de los servicios (bioservicio.exe y bioservicioEnroll.exe) en caso de presentar inconveniente al momento de capturar la huella.

3.2.- Se ejecutan los servicios en 2do plano (bioservicio.exe y bioservicioEnroll.exe (**Solo administradores del sistema**)).

### Productos de software y hardware aplicando identificación humana


3.3.- En 2do plano se ejecuta el aplicativo GUIBioservicio.exe el cual permite el reinicio de los servicios.



## 4.- Navegador

### 4.1.- URL de Administración.

<http://172.27.2.101/abis19.web/login.aspx> (URL de referencia)






### Productos de software y hardware aplicando identificación humana

4.2.- URL de Enrolamiento.

<http://172.27.2.101/abis19.portal/login.aspx> (URL de referencia)



4.3.- URL de Registro.

<http://172.27.2.101/abis19.registro/login.aspx> (URL de referencia)

